

ITEASY

고객 중심 전략으로 고객 만족도 향상!

ITEASY ownCloud 사용자 매뉴얼

Version 1.0



Contents

01 관리자 메뉴

- 사용자 계정 생성 3
- 그룹 생성 5

02 사용자 메뉴

- 사용자 정보 변경 7
- 파일 업로드 방법 9
- 파일 공유 링크 생성 방법 11
- 공유링크 비밀번호 설정 방법 13

03 PC동기화 프로그램을 통한 연동

- PC 동기화 프로그램 설치 및 연결 16
- 동기화 폴더 변경 23
- 프로그램 기본 설정 24
- 프로그램 네트워크 속도 설정 25

04 네트워크 드라이브를 통한 연동

- 네트워크 드라이브 설정 방법 26


1. 관리자 메뉴

01 사용자 계정 생성


전달 받은 IP 또는 도메인으로 접속합니다.

Ex) <http://1.1.1.1> or <http://demon.iteasy.co.kr>


전달 받은 관리자 계정(ID:Admin)으로 로그인을 합니다.




우측 상단에서 관리자 계정(Admin)으로 로그인 된 것을 확인하고, [Admin]을 클릭하여 [사용자 메뉴]로 들어갑니다.



상단의 사용자 이름과 암호를 입력한 뒤, 만들기 버튼을 클릭하면 사용자 계정이 생성됩니다.



생성된 사용자의 할당량을 선택하여 부여하고자 하는 용량을 기입합니다.



생성된 사용자 계정으로 로그인하여 ownCloud를 사용합니다.

02 그룹 생성


전달 받은 IP 또는 도메인으로 접속합니다.

Ex) <http://1.1.1.1> or <http://demon.iteasy.co.kr>

전달 받은 관리자 계정(ID:Admin)으로 로그인을 합니다.



우측 상단에서 관리자 계정(Admin)으로 로그인 된 것을 확인하고, Admin을 클릭하여 사용자 메뉴로 들어갑니다.




좌측 상단의 [+그룹 추가]를 선택합니다.



생성하고자 하는 그룹의 이름을 기입한 뒤 [+] 버튼을 클릭합니다.



좌측에 생성된 목록 중 [모두]를 선택하면 전체 사용자 계정을 확인할 수 있습니다.
 사용자 계정을 확인하고 그룹 탭에서 생성된 그룹으로 소속 그룹을 설정합니다.



그룹의 관리자를 지정하고 싶을 경우, [다음 그룹의 관리자] 탭에서 해당 사용자를 그룹의 관리자로 설정할 수 있습니다.




2. 사용자 메뉴

01 사용자 정보 변경


전달 받은 IP 또는 도메인으로 접속합니다.

Ex) <http://1.1.1.1> or <http://demon.iteasy.co.kr>

전달 받은 계정으로 로그인을 합니다.



우측 상단에서 계정명을 클릭하여 [개인] 또는 [설정] 메뉴로 들어갑니다.



- ✖ 프로필 사진, 이메일 주소, 암호 변경 등 사용자 정보를 변경합니다.
- 보안을 위해 사용자 분들은 최초 접속 후 암호 변경하는 것을 권장합니다.




02 파일 업로드 방법


전달 받은 IP 또는 도메인으로 접속합니다.

Ex) <http://1.1.1.1> or <http://demon.iteasy.co.kr>

전달 받은 계정으로 로그인을 합니다.




초기 로그인 시 보이는 화면입니다.



📁모양 아이콘 옆에 [+] 버튼을 클릭하여 폴더를 생성하거나 업로드할 수 있습니다.

또는 사용자의 PC에 있는 파일을 선택하여 폴더 목록으로 드래그엔 드롭으로 업로드 할 수 있습니다.



03 파일 공유 링크 생성 방법

전달 받은 IP 또는 도메인으로 접속합니다.

Ex) <http://1.1.1.1> or <http://demon.iteasy.co.kr>


전달 받은 계정으로 로그인을 합니다.



ownCloud에 저장되어 있는 파일 목록을 확인할 수 있습니다.




공유하고자 하는 파일의 <이콘>을 클릭합니다.



우측으로 해당 파일에 대한 [공유 설정] 창이 열리게 됩니다.



우측 창에서 파일 이름 뒤에 <이콘>을 선택하게 되면 하단에 공유 URL 주소가 생성됩니다.



04 공유 링크 비밀번호 설정 방법

전달 받은 IP 또는 도메인으로 접속합니다.

Ex) <http://1.1.1.1> or <http://demon.iteasy.co.kr>


전달 받은 계정으로 로그인을 합니다.



ownCloud에 저장되어 있는 파일 목록을 확인할 수 있습니다.




공유하고자 하는 파일의 <이콘>을 클릭합니다.




우측으로 해당 파일에 대한 공유 설정 창이 열리게 됩니다.




우측 창에서 공유 탭에서 [공개 링크]를 클릭하고 [공개 링크 만들기]를 클릭합니다.



[암호]를 설정하고, 해당 공유 링크의 만료 일을 지정하여 유지할 기간 설정하고 [저장] 합니다.



생성된 링크를 확인할 수 있으며, 아이콘을 누를 경우 경로 복사, 아이콘을 누를 경우, 설정 수정, 아이콘을 누를 경우 삭제 가능합니다



3. PC 동기화 프로그램을 통한 연동

01 PC 동기화 프로그램 설치 및 연결

전달 받은 IP 또는 도메인으로 접속합니다.

Ex) <http://1.1.1.1> or <http://demon.iteasy.co.kr>

전달 받은 계정으로 로그인을 합니다.



최초 접속 시 팝업으로 동기화 앱을 설치할 수 있는 팝업이 생성되며, 사용자 환경에 맞는 앱을 설치합니다.


내 모든 데이터 안전 저장소

내 파일, 달력, 연락처, 이메일을 내가 원하는 모든 장소에서 접근하고 공유하기

파일 동기화 앱 가져오기




내 데스크톱 앱을 ownCloud에 연결하기




© 2023 ownCloud

최초 팝업 화면을 닫으셨더라도 동기화 앱을 설치할 수 있습니다.

우측 상단의 [사용자 계정]을 선택한 뒤 [개인] 또는 [설정] 메뉴를 선택합니다.





좌측의 [동기화 클라이언트]를 선택합니다.




사용자 환경에 맞는 앱을 설치합니다.

Windows OS환경의 경우, Desktop app을 선택합니다.

Desktop App 버튼을 누르게 될 경우, ownCloud Client Download 사이트로 접속되며, 해당 페이지에서 Download하여 설치합니다.




프로그램 설치가 완료되면 다음과 같은 설정 창이 생성됩니다.




Server Address 주소에 전달 받은 IP 또는 도메인 정보를 입력합니다.

Ex) <http://1.1.1.1> or <http://demon.iteasy.co.kr>


전달 받은 계정으로 로그인을 합니다.



ownCloud의 전체 데이터를 동기화 할 경우, [전체 동기화]를 일부 데이터만 동기화 할 경우 [선택 동기화]를 선택 합니다.




[선택 동기화]를 선택한 경우, ownCloud의 동기화할 폴더를 선택합니다.




내 PC의 동기화 할 위치를 지정합니다.

별도 설정하지 않을 경우, 기본 경로로 지정됩니다. (기본 경로 : C:\User\사용자명\ownCloud)




설정이 완료 되면 동기화가 진행되며, ownCloud에 저장된 데이터를 PC에서도 확인할 수 있습니다.




02 동기화 폴더 변경

PC의 작업표시줄에서 ownCloud 아이콘()을 확인하고 마우스 우클릭을 합니다.




ownCloud 설정 창의 admin 탭에서 폴더 목록에서 동기화할 폴더와 동기화하지 않을 폴더를 선택합니다.




03 프로그램 기본 설정

PC의 작업표시줄에서 ownCloud 아이콘()을 확인하고 마우스 우클릭을 합니다.




ownCloud 설정 창의 General 탭에서 Settings에서 자동 동기화 설정 등 설정을 변경할 수 있습니다.




04 프로그램 네트워크 속도 설정

PC의 작업표시줄에서 ownCloud 아이콘()을 확인하고 마우스 우클릭을 합니다.




ownCloud 설정 창의 Network 탭에서 Proxy 설정, Upload, Download 속도를 제어할 수 있습니다.




4. 네트워크 드라이브를 통한 연동

01 네트워크 드라이브 설정 방법

PC의 제어판에서 Service를 검색하여 Windows Tools의 [로컬 서비스 보기]를 클릭합니다.




[WebClient] 서비스를 찾아 마우스 우클릭 [속성] 메뉴를 선택 합니다.




속성 창에서 시작 유형을 [자동] 으로 [적용] 합니다.


[시작] 버튼을 클릭하여 실행합니다.




PC의 파일 탐색기에서 [내 PC] 메뉴에서 마우스 우클릭하여 [네트워크 드라이브 연결] 메뉴를 선택합니다.




[네트워크 드라이브 연결] 창에서 드라이브 경로를 설정하고 폴더 경로를 입력해 줍니다.
 [다른 자격 증명을 사용하여 연결]을 체크해 줍니다.



폴더 경로는 ownCloud Web에서 로그인 하신 뒤 좌측 하단에 [설정]에서 확인할 수 있습니다.



WebDAV 하위의 http:// 또는 https:// 로 시작되는 경로 주소를 복사하여 폴더 경로에 입력해 줍니다.



로그인 팝업 창이 생성되며, 계정 정보 입력 후 로그인을 진행합니다.

